



期貨程式交易下單機

使用手冊

版本 V1.0.0

更新日期 2021/12/06

© Copyright 2021 - MR.AutoTrading



目錄

前置與相關設定


群益 MR.Bridge Lite 程式環境快速設定	5
多帳號設定	13



功能地圖	17
登入頁面	18
基本介面	19
主畫面	20
管理匯入	21
策略設定	22
系統紀錄	23
設定	24



群益 MR.Bridge Lite 的運作方式



任何策略運算平台透過相同格式與群益 MR.Bridge Lite 串接傳送到群益期貨下單

前置與相關設定

群益 MR.Bridge Lite 環境快速設定 (1/8)

[返回目錄](#)

STEP 1 請確認是否有安裝券商版或專業版的 MultiCharts。

STEP 2 確認是否已開通群益期貨 API 使用權限。

STEP 3 申請 AP 群組帳號綁定期貨帳號。

STEP 4 申請群益 MR.Bridge Lite 使用授權 (透過 AP 群組帳號登入驗證)。

STEP 5 群益 MR.Bridge Lite 使用前必須安裝群益期貨 API。

STEP 6 匯入憑證。

一定要選擇**目前使用者**，接著下一步按到底。



群益 MR.Bridge Lite 環境快速設定 (2/8)

[返回目錄](#)


STEP 7 安裝群益 MR.Bridge Lite 主程式。

STEP 8 如果主機硬碟是 SSD，極建議安裝 Ramdisk，避免 SSD 使用壽命快速減少。

※ Ramdisk 安裝與設定請點擊此[連結](#)。


※ 以下文字檔資料夾的設置會以 Ramdisk 的槽位 (R 槽) 做示範，預設會是 C 槽。

STEP 9 在建立好的 RamDisk 槽位 (R) 中建立 AutoTradingMonitor_BridgeLite 資料夾，並從安裝包中找到 MCOOutput64.dll 檔，複製到該資料夾的槽位。



STEP 10 在安裝包中找到 MR_Lite_Output_ 專業版專用 _ 輸出磁碟 R 的檔名匯入 Multicharts，如果要匯出到 C 槽則選 MR_Lite_Output_ 專業版專用 _ 輸出磁碟 C。


Multicharts 券商版則匯入 MR_Lite_Output_ 券商版專用 _ 輸出磁碟 R 的檔名匯入 Multicharts，如果要匯出到 C 槽則選 MR_Lite_Output_ 券商版專用 _ 輸出磁碟 C。



群益 MR.Bridge Lite 環境快速設定 (4/8)

[返回目錄](#)

STEP 13 開啟群益 MR.Bridge Lite 主程式，登入使用先前申請的 AP 群組帳號登入。



STEP 14 登入後，在主畫面中點擊【管理匯入】按鈕。



群益 MR.Bridge Lite 環境快速設定 (5/8)

[返回目錄](#)

STEP 15 進入管理匯入頁面後，請選擇策略文字檔之路徑。



STEP 16 在 RamDisk 槽位 (R) 中選擇 AutoTradingMonitor_BridgeLite 資料夾。



群益 MR.Bridge Lite 環境快速設定 (6/8)

[返回目錄](#)

STEP 17 按【全部使用】按鈕或單獨勾選需要的策略。如果有新增或移除策略，需按【重新整理】按鈕再次進行設定，設定完後即可返回主畫面。



STEP 18 在主畫面中點擊【策略設定】按鈕。



群益 MR.Bridge Lite 環境快速設定 (7/8)

STEP 19 點擊右下【向上箭頭】圖示，可展開下方的設定頁面，請勾選策略並完成下單所需要的設定。

※ 可以同時選取多個策略（商品需相同），批次更改下單等相關設定。



STEP 20 設定策略後，按下【個別儲存】按鈕，即可返回主畫面。

※ 交易時段：設定時段 1(無跨日)與時段 3(有跨日)即可。

※ 時段 2 不可跨日，例如恆生有三個時段再設定即可。



群益 MR.Bridge Lite 環境快速設定 (8/8)

[返回目錄](#)

STEP 21 選擇需下單的帳號，再按下播放按鈕的圖示後即開始下單，需要等下個策略倉位變化才會下單。




多帳號設定 (1/3)


由於群益 MR.Bridge Lite 限制只能用一個帳戶登入，若需使用多個帳號連線，請聯繫購買窗口購買「同時連線數的加值服務」。此加值服務之授權期限與群益 MR.Bridge Lite 的一致。授權期間僅需購買一次，但若授權中斷則須重新購買。

STEP1 到路徑 C:\Program Files (x86)\ 群益期貨，新增一個名稱自訂的資料夾，下方用群益 MR.Bridge_Lite_2 做示範。


※ 多一個帳號就多複製一個資料夾，多兩個就複製兩個，依此類推。




STEP2 複製「群益 MR.Bridge_Lite」資料夾中的所有檔案。



STEP3 將複製的檔案貼到新建立的資料夾中。




STEP4 刪除新資料夾中的「UserConfig」檔案。




多帳號設定 (3/3)

STEP5 在新資料夾中，將群益 MR.Bridge Lite 主程式建立捷徑到桌面。




STEP6 建立到桌面的捷徑可自行更改名稱。


※ 注意資料夾中的不可更改。







- ① 券商登入：
使用已申請之 AP 群組帳號登入。



The screenshot shows a mobile application window titled "群益 MR.Bridge^{LITE}". Inside, there is a login form with the following elements:

- A red circle with the number "1" next to the title "登入券商帳號".
- A "券商" (Broker) dropdown menu with "群益" (MR.Bridge) selected.
- A "身份證號" (ID Card Number) field with a question mark icon and a placeholder text "請輸入身分證號".
- A "券商密碼" (Broker Password) field with a placeholder text "請輸入券商密碼" and an eye icon for toggling visibility.
- A checkbox labeled "記憶帳密" (Remember Password).
- A blue "登入" (Login) button.
- A link at the bottom that says "按此開啟API設置" (Click here to open API settings).

- ① 開始 / 暫停下單：
暫停下單的狀態為白色的背景，醒目提醒您目前的交易已暫停；啟動下單的狀態背景為綠色。
- ② 帳戶資訊：
券商名稱、下單帳號切換，與權益數顯示。
- ③ 分頁列表：
各項功能的頁面，您可以在此作頁面切換。
- ④ 使用期限：
為程式的使用期限。
- ⑤ 憑證日期：
為券商帳戶的憑證到期日。
- ⑥ 券商狀態：
為券商的連線狀態。



- ⑦ 系統通知：
如有訊號異常或是版本更新的訊息，會在此通知。
- ⑧ 最小化視窗：
將程式縮小至工具列。
- ⑨ 關閉程式：
將程式關閉且強制登出。

功能介紹

- ① 庫存狀態：
顯示所有合約、及其均價、庫存與資料時間。若庫存異常會顯示紅色提示。
- ② 更新庫存：
按下【更新庫存】，庫存與權益會重新整理，掌握最即時部位。
- ③ 策略訊號源：
了解目前交易的商品與使用的策略數量。
- ④ 策略狀態：
即時監控多策略的資訊。
- ⑤ 管理匯入：
在【管理匯入】裡，您可以匯入策略文字檔，並設定所需或不需使用的策略。
- ⑥ 策略設定：
按下【策略設定】，您可以設定策略所需的相關下單設定。



功能介紹

- ① 策略路徑：
請【選擇】策略文字檔的路徑，便可匯入文字檔。
- ② 全部使用 / 全部取消：
按下【全部使用】後策略會全部打勾，所有策略即設定為使用中；反之，按下【全部取消】則是將所有策略取消使用。
- ③ 所有策略 / 已使用 / 未使用：
這三個頁籤將策略分類，讓您一目瞭然所有匯入策略的使用狀態。
- ④ 重新整理：
如果有匯出新的文字檔，按下【重新整理】便會更新所匯入的策略，並移除不存在的策略。



功能介紹

- ① 複製設定：
選取上方策略列表之策略後，可套用先前設定過的商品，省略重複設定的繁瑣。
- ② 下單設定：
設定國內與國外多種商品之交易所、商品、年度、月份、下單方式等。
- ③ 風控設定：
設定文字檔 20 秒內倉位變化次數與交易上限次數，以降低損失風險。
例如，文字檔輸出異常，造成部位不斷改變，在設定的時間與次數超過之後， 將不再監控該策略倉位變化。
- ④ 交易時段設定：
依照各種不同商品，設定交易時段。以台指為例：只需設定時段 1（無跨日）與時段 3（有跨日）即可；時段 2，不可跨日，例如恆生有三個時段再設定即可。
- ⑤ 個別儲存：
策略設定完成後請記得按下此按鈕以儲存更變。
- ⑥ 展開設定：
按下此按鈕後，可展開設定功能以快速閱覽所有設定。



功能介紹

- ① 即時訊息：
自動記錄軟體訊息、訊號變化、交易狀態、異常狀態。
- ② LOG 紀錄：
系統訊息自動記錄到 Log 資料夾 .txt 文件中，方便日後查尋。
- ③ 分類頁籤：
切換分類系統紀錄以便查看。



功能介紹

- ① 部位異常通知：
開啟此功能，可於 Telegram 或 LINE 收到帳戶部位異常的及時通知。
- ② 假日下單及帳務運作：
若主機設在國外且本機時間也是國外時間，開啟此功能，可以在台灣時間的假日進行下單與帳務的運作。
- ③ 音效設定：
您可以選擇是否開啟音效，並可自訂音效聲。
- ④ APP 推播設定：
透過 Telegram 或 LINE 來即時獲得各項通知，已掌控各種交易狀況。
設定方法請參考[此連結](#)。

